

نمونه گیری التور

۱- برای هر بیمار دو نسخه **فرم شماره ۳** را کامل پر کنید و یک نسخه را همراه نمونه ارسال کنید و نسخه دیگر را نزد خود بایگانی کنید لیبل بیمار شامل نام و نام خانوادگی بیمار و تاریخ نمونه گیری را روی لوله کری بلر بچسبانید.

۲- سواب پنبه دار را با فرو کردن در محیط کری بلر مرطوب نموده و **حدود ۳-۴ سانتیمتر** داخل **اسفنگتر رکتوم** فرو برده و با یک حالت دورانی **۳۶۰ درجه** می چرخانیم. (پنبه سر سواب جدا نشده و کاملاً سالم باشد، همچنین برای نمونه گیری از ژل استفاده نکنید).

۳- سواب را خارج کرده با توجه به تغییر رنگ مطمئن شوید که سواب به مدفوع آغشته شده است.

۴- سواب را داخل محیط کری بلر فرو می بریم به طوری که **حدود ۴ سانتی متر** در داخل محیط انتقالی فرو رود سپس اضافه دم سواب را می شکنیم به طوری که درب لوله به راحتی بسته شود.

۵- نمونه را به همراه (فرم شماره ۳) بیمار در کوتاه ترین زمان ممکن (حداکثر ۴۸ ساعت) در **بسته بندی سه لایه** به آزمایشگاه عظیم ارسال نمایید.

۶- نمونه ها در آزمایشگاه عظیم توسط یکی از همکاران بخش میکروب شناسی چک می شود و پس از تایید فرم و نمونه در محل مخصوص قرار داده می شود.

۷- در صورت عدم امکان ارسال در زمان نمونه گیری لوله را تا زمان ارسال دردمای محیط و دور از نور نگهداری کنید. اگر دمای محیط بیش از **۴۰ درجه** سانتیگراد بود با **آیس پک** دمای محیط را کمی پایینتر می آوریم که محیط کری بلر ذوب نشود.

۸- حداقل دو سواب از هر بیمار تهیه شود و هر دو سواب در یک لوله حاوی کری بلر قرار داده و ارسال شود.

نکته ۱: نمونه تا زمان ارسال در **دمای محیط** نگهداری شود. (نه یخچال)

نکته ۲: در مواردی که بیمار مانع از نمونه گیری با سواب مقعدی می شود باید از نمونه مدفوع تازه سواب مدفوع تهیه نمود و داخل محیط کری بلر قرار داد.

منبع: دستورالعمل مراقبت و درمان بیماران مشکوک/مبتلا به وبا

تهیه کننده: کارشناس بخش میکروب (خانم معصومی)